Déneigement (GestoNeige)

Où : **Déneigement › Réglages** · Pour : Administrateur ou gestionnaire

Les textos aux clients, le contrat en ligne, la page de l'opérateur et le calcul de la rentabilité.

Texto au client avant le passage

Activer les avis, le nombre de minutes avant l'arrivée (5 à 60), les routes concernées et le texte ({entreprise}, {adresse}, {nom}, {minutes}).

Par défaut Désactivé · 15 minutes · déneigement

Exemple 20 minutes avant, pour les routes de pelletage aussi.

Contrat en ligne

Les conditions et les modalités de paiement montrées au client sur sa page de contrat.

Par défaut Textes d'origine

Exemple Ajoute ta politique de clôtures et de dommages.

Page de l'opérateur

Le guidage vers l'adresse suivante, le « Fait ✓ » automatique au départ et le minimum de minutes sur place avant qu'il compte.

Par défaut Guidage oui · Fait automatique oui · 2 minutes

Exemple 3 minutes pour de grands stationnements.

Types de notes

S'ajoutent aux types de base (Bris ou dommage, Incident, Plainte du client, Remarque), au bureau et sur la page de la route.

Par défaut Aucun ajouté

Exemple Clôture, Gazon abîmé, Accès bloqué.

Poids d'un sac de sel

Le poids proposé à l'achat de sel en sacs, et compté pour les sacs sans poids.

Par défaut 20 kg

Exemple 25 kg.

Distance « arrivé » du GPS

Sur la page de la route, un client est « arrivé » à cette distance de l'adresse (« parti » à 2,5 fois).

Par défaut 80 m


Exemple 150 m pour les grands stationnements commerciaux.

Temps maximal par passage

Dans la rentabilité, un passage compte au plus ce nombre d'heures (un oubli de fin ne gonfle pas le coût).

Par défaut 3 h

Exemple 6 h pour de très gros contrats.



Déneigement › Réglages. Données de démonstration.

ASTUCE

Le texto au client se coche aussi **dans chaque contrat** : sans téléphone au contrat, rien ne part.

Centre d'aide : « gesto360.com/aide/deneigement/ ». Besoin d'aide ? soutien@gesto360.com · 1-888-418-1360